

МГГ

Таблица №1

Мировой Центр Данных Б₂
Геофизическая станция

АОЗТ Микси

АОЗТ Тихие

1959

ОКТАБРЬ

таблица №3

Станция:

Тикси

установка земных токов

развертка: 22^{мм}/час

Начальник станции:

Зубарева Э.П.

Станция: Тикси
Station: Tixie

таблица /Table/ I

Развертка: 22 мм в час
Time scale: 22 mm per hour

Месяц: Октябрь
Month: October

Год: 1959
Year:

УЗТ — Earth-current installation

Чувств./цена деления/с-ю..... в-з..... $\frac{mV}{mm.km}$ — Sensitivity: N-S..... E-W..... $\frac{mV}{mm.km}$

Попр. вр. — Time correction

пуск — time of the record beginning

остановка — time of the record stopping

полярность записи — polarity of the record

градуировка и величина градуировочного сигнала —

8.17 mV / $\frac{mV}{mm.km}$ calibration and the value of calibration signal

Время на лентах указано по Гринвичу — time is given in GMT

Станция: б. Тикси $\varphi = 71^{\circ}33'c$ $\lambda = 128^{\circ}54'В$ Месяц: октябрь Год: 1959

Таблица II

Дата / Date /	№№ ленты / №№ record /	Пуск / Beginning of the record /		Остановка / End of the record /		Цена деления в $\frac{mV}{km.MM}$ / Sensitivity in $\frac{mV}{km.MM}$		Межэлектродные сопротивления в Ω / The resistivity of electrodes in Ω /		Поправка времени / Time correction /	Примечания
		h	m	h	m	N-S	E-W	N-S	E-W		
1	236	00	03	24	00	8.17	1.19	615	1074	-25 ^s	
2	237	00	03	24	00	8.17	1.19	630	1115	-42 ^s	
3	238	00	04	24	00	8.17	1.19	645	1155	+8 ^s	
4	239	00	03	24	00	8.17	1.22	660	1200	-4 ^s	
5	240	00	02	24	00	8.17	1.19	672	1240	-18 ^s	
6	241	00	03	24	00	8.17	1.19	685	1280	-35 ^s	
7	242	00	14	24	00	8.17	1.22	697	1315	-52 ^s	
8	243	00	03	24	00	8.17	1.19	760	1585	-13 ^s	
9	244	00	02	24	00	8.17	1.19	823	1855	-25 ^s	
10	245	00	03	24	00	8.17	1.19	888	2125	-43 ^s	
11	246	00	03	24	00	8.17	1.19	950	2400	+2 ^s	
12	247	00	15	24	00	8.17	1.19	1015	2660	-12 ^s	
13	248	00	03	24	00	8.48	1.16	1075	2900	-29 ^s	
14	249	00	03	24	00	8.80	1.16	1135	3150	-48 ^s	
15	250	12	07	24	00	8.80	1.16	1200	3400	-3 ^s	15-X - настройка ан-ро
16	251	00	03	24	00	8.80	1.16	1260	3650	-9 ^s	
17	252	03	17	24	00	8.80	1.16	1310	3900	-26 ^s	17-X - настройка ан-ро
18	253	00	03	24	00	8.17	1.16	1485	4560	-37 ^s	
19	254	00	04	24	00	8.17	1.13	1660	5220	-47 ^s	
20	255	00	04	24	00	8.17	1.13	1840	5880	-55 ^s	
21	256	00	07	00	03	8.17	1.13	2000	6540	-1 ^m 09 ^s	
22	257	00	15	24	00	8.17	-	2187	7198	+40 ^s	
23	258	00	03	24	00	8.17	1.13	2740	8150	+30 ^s	
24	259	00	03								
25				00	28	8.17	-	3290	9120	+25 ^s	
25	260	00	33	24	00	8.17	1.16	3850	10100	+27 ^s	
26	261	00	04	24	00	8.48	1.16	4500	11100	+26 ^s	
27	262	00	55	24	00	8.48	5.45	5160	12100	+25 ^s	
28	263	00	03	24	00	8.17	5.45	7960	14800	+18 ^s	
29	264	00	03	24	00	7.63	5.45	10760	17500	+10 ^s	
30	265	00	04	24	00	8.17	5.45	13560	20200	+1 ^s	
31	266	00	05	24	00	8.17	5.45	16300	22900	-7 ^s	